

Proceso de Instalación y Autorización

# SopORTE Telemática



Este documento describe la secuencia de instalación y autorización para el uso del software ENVI en la versión 5.6.x

Para obtener cualquier instalador de ENVI 5.6.x es necesario que el administrador se encuentre registrado a través de Harrisgeospatial, otorgado por L3Harris a la entidad que ha adquirido el licenciamiento.

Es altamente recomendable que el equipo tenga acceso sin restricciones a Internet para el proceso de autorización.

Para la instalación y autorización se debe ejecutar el instalador con privilegios de administrador.


Está prohibido distribuir o compartir el contenido bajo ningún medio oral o escrito (físico o digital). Se prohíbe la reproducción o distribución total o parcial (físico o digital) sin autorización expresa y por escrito por parte de Telemática, bajo sanción de ley.

## Contenido


|   |    |
|---|----|
| 1. Instalación ENVI 5.6.x.....                  | 2  |
| 2. Instalación del License Server Service ..... | 6  |
| 3. Activación de la Licencia ENVI 5.6.x.....    | 9  |
| 4. Conexión de Licencia ENVI 5.6.x .....        | 11 |

## 1. Instalación ENVI 5.6.x


- a. Inicie el instalador **envi56-win.exe** descargado recientemente (Deberá tener privilegios de administrador para realizar la instalación).




- b. Para completar la instalación satisfactoriamente siga la secuencia de capturas de pantalla que se muestran a continuación:




- c. De clic en “**Next >**” para iniciar la instalación




- d. Seleccione la opción **“I accept the agreement”** y de clic en **Next** para aceptar el acuerdo de licencia y continuar con la instalación




- e. Se muestra la ruta en su disco donde se instalará el software, de clic en **“Next >”** para continuar con la instalación.




- f. Deje de manera predeterminada los componentes a instalar en su computadora y de clic en **“Next >”** para continuar con la instalación.



- g. Se muestran los componentes que se instalarán en su computadora, de clic en **“Install”** para continuar con la instalación.



No apague ni desconecte su computadora mientras el proceso de instalación está ejecutándose



h. Para completar el proceso de instalación de clic en “**Finish**”

## 2. Instalación del License Server Service


- a. Inicie el instalador **flexnetserver2017.08-win.exe** que se ha descargado recientemente (Deberá tener privilegios de administrador para realizar la instalación).

| Nombre                              | Tamaño            | Fecha de modificación   | Tipo               |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| ENVI 5.6 Release Notes.pdf          | 461 KB            | 14/12/2020 12:34        | Adobe Acrobat D... |
| envi56-win.exe                      | 1,692,106 KB      | 17/08/2020 12:05        | Aplicación         |
| <b>flexnetserver2017.08-win.exe</b> | <b>110,897 KB</b> | <b>17/08/2020 12:02</b> | <b>Aplicación</b>  |
| Install and Administer the Flexera  |                   |                         |                    |
| Install and License ENVI.pdf        |                   |                         |                    |
| Install ENVI Py.pdf                 |                   |                         |                    |
| setup-envipy132-arcgispro.exe       |                   |                         |                    |
| setup-envipy132-arcmap.exe          |                   |                         |                    |


**Abrir**

-  Ejecutar como administrador
-  Compartir con Skype
- Solucionar problemas de compatibilidad
- Run with graphics processor
- Anclar a Inicio


- b. Para completar la instalación satisfactoriamente siga la secuencia de capturas de pantalla que se muestran a continuación:




- c. De clic en **“Next >”** para iniciar la instalación




- d. Se muestra la ruta en su disco donde se instalará el software, de clic en "**Next >**" para continuar con la instalación
- e. Se muestran marcados los componentes que se instalarán en su computadora, de clic en "**Install >**" para continuar con la instalación





No apague ni desconecte su computadora mientras el proceso de instalación está ejecutándose



f. Para completar el proceso de instalación de clic en **"Finish"**


### 3. Activación de la licencia ENVI 5.6.x

- a. Para iniciar con la activación de su software es importante que no cuente con ningún tipo de restricción web, antivirus o firewall en su computadora (Puerto 7070 por defecto).
- b. Ingresa en la computadora donde se encuentra instalado el software, da clic en “Inicio” y ubique en “**Todas las aplicaciones y/o programas**” la carpeta que contiene el software “**ENVI**” luego ejecute como administrador el aplicativo “**Harris License Administrator**” como se muestra en la pantalla a continuación.




Ejecutando como administrador el aplicativo “**Harris License Administrator**” desde una interfaz de **Windows 10**

- c. Aparece el panel de inicio o bienvenida al administrador de licencias de Harris, para iniciar el proceso de activación de licencias en la computadora seleccione la opción “**Activate Licenses on this Server**” como se muestra en la captura de pantalla a continuación.



- d. Una vez ubicado en la opción “Activate Licenses on this Server” siga con los siguientes pasos:
1. Ingrese o copie y pegue los códigos de activación del software, que le han sido proporcionado por correo electrónico recientemente, en el cajetín señalado en la imagen a continuación.
  2. Digite la cantidad de licencias que figuran para ese código en el cajetín señalado en la imagen a continuación.
  3. Finalmente, de clic en “**Activate**” como se muestra en la imagen a continuación



Harris License Administrator

**HARRIS**  
GEOSPATIAL SOLUTIONS

Activate Licenses

Deactivate Licenses

Use License Server

Borrow Licenses from a Server

Activate Licenses on this Server

Deactivate Licenses on this Server

View Licenses

View Log

Close

Activate licenses on this license server.

Server: localhost Port: 7070


Type or paste in your activation codes and press Activate.  
Activation codes should have the form 0000-0000-0000-0000

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Quantity: 1

Activate

4. Para visualizar los detalles sobre las licencias activadas para la computadora de clic en **View Licenses**.



Harris License Administrator

**HARRIS**  
GEOSPATIAL SOLUTIONS

Activate Licenses

Deactivate Licenses

Use License Server

Borrow Licenses from a Server

Activate Licenses on this Server

Deactivate Licenses on this Server

View Licenses

View Log

Close

View current licenses and activation codes (\* = server).

| Name                  | Activation Code     | Maintenance ID |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| * ENVI Service Engine | xxxx-xxxx-xxxx-xxxx | MNT- 1234567   |
| * IDL MPEG2 Write     | xxxx-xxxx-xxxx-xxxx | MNT- ABCDEFG   |
| * Partner Use         | xxxx-xxxx-xxxx-xxxx | MNT- 7654321   |
| * SARscape            | xxxx-xxxx-xxxx-xxxx | MNT- HIJKLMN   |


Show feature details  Show in-use only

Copy to Clipboard Save to File

5. De clic en “Close” para salir de la ventana de activación.


#### 4. Conexión de Licencia ENVI 5.6.x

- a. Ingresa en la computadora donde se encuentra instalado el software, da clic en “Inicio” y ubique en “**Todas las aplicaciones y/o programas**” la carpeta que contiene el software “**ENVI**” luego ejecute como administrador el aplicativo “**Harris License Administrator**” como se muestra en la pantalla a continuación.




Ejecutando como administrador el aplicativo “**Harris License Administrator**” desde una interfaz de **Windows 10**


- b. Aparece el panel de inicio o bienvenida al administrador de licencias de Harris, para iniciar el proceso de activación de licencias en la computadora seleccione la opción “**Activate Licenses**” como se muestra en la captura de pantalla a continuación.



- c. Una vez ubicado en la opción **“Use License Server”** siga con los siguientes pasos:
1. Ingrese la dirección IP del servidor de licencias de su institución, en el espacio **“Port”** deje el puerto de manera predeterminada (Este ya ha sido configurado en su servidor).
  2. De clic en el botón **“Connect”** para proceder a conectar su estación de trabajo usuaria al servidor de licencias. Aparece un mensaje donde se indica que la conexión se realizó de manera exitosa.



- d. Para visualizar los detalles sobre las licencias activadas para la computadora dale clic en **View Licenses**.



- e. De clic en “**Close**” para salir de la ventana de activación.
- f. Finalmente ejecute ENVI para disfrutar de todas las funcionalidades del software.

---

Versión 1.0

Mayo 2021

Derechos reservados por TELEMATICA S.A.

Material realizado por Telematica S.A. - Único Distribuidor Oficial en Perú de L3Harris.